

Improve PRO ストレート施術方法（基本形）

■インプロ前半

1 剤シャンプー、すすぎ、しっかり水分を絞る
↓
PRO2 原液、1 プッシュでチェンジリンス、しっかり手で絞る（※1）
↓
PRO1 スポイト、馴染ませ、丁寧にコーミング、2 回繰り返す、しっかり手で絞る
↓
PRO2 スプレー、ビニールみたいに、きしむまでスプレーして揉み込む
↓
すすいで、しっかり手で水分を絞る
↓
インバスチェンジリンス、毛先までコーミング、滑るのを確認
↓
起き上がって、コーミング、しっかりタオルドライ
↓
シトリン、全体に付けてコーミング、5 分、タオルドライ

■インプロ脱水処理

フルウェットツインブラシブローで水抜き、軽く水スプレーしてデンマン
↓
アイロン、毛先までしっかり面が出るのを確認して、熱置き、2 スルー

■インプロ後半

2 剤すすぎ（必要があればシャンプー）、すすぎ、しっかり水分を絞る
↓
PRO2 原液、1 プッシュでチェンジリンス、しっかり手で絞る
↓
インバスチェンジリンス、毛先までコーミング、滑るのを確認
↓
起き上がって、タオルドライ、コーミング
↓
シトリン、全体に付けてコーミング、5 分置き、ハンドドライ
↓
水スプレーを全体に掛けて、コーミング、仕上げのブロー

※手でしっかりと絞る、ビニールみたいな状態、この2点が肝になりますので、まずは基本形が出来るようになってから応用（複数枚のコンプレックス）を行う事がオススメです。

※ペリリンを使用する場合は（※1）の工程を「ペリリン、コーミング、手で絞る」に変えます

PRO1 スポイト→PRO1 原液を 2～3 プッシュ入れ
100～150ml のお湯で希釈

PRO1 スプレー→PRO1 原液を 10～15 倍希釈

PRO2 スプレー→PRO2 原液を 10～15 倍希釈

ペリリンスプレー→ペリリンを 20～30 倍希釈

ペリリン泡ボトル→ペリリンを 30 倍希釈

希釈したものは5日以内に使い切り
容器を洗浄し水でスプレーを空打ちし
次の希釈を行ってください。

ペリリンは2日で使い切ってください